

Exportando dados para a Contabilidade


<https://www.youtube.com/embed/mSSmpKlrYqY>

Para a [integração do Sistema Ativo com a Contabilidade](#), você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem:

1) Deixar o seu Sistema de Contabilidade pronto para receber os dados que serão exportados pelo Sistema Ativo.

Para tanto proceda da seguinte forma:

- a) entre no Sistema de Contabilidade
- b) entre no menu **Utilitários/Configuração** e configure o sistema;



Configurações do Sistema

Configurações | Informações adicionais para geração de arquivos digitais

Contas Contábeis

Utiliza código reduzido para Contas Contábeis

Utiliza dígito verificador na validação das Contas Contábeis

Lançamentos Contábeis

Incrementa automaticamente número do documento

Trabalha com lançamentos de partidas múltiplas

Aceita lançamento sem valor

Utiliza número de lote nos lançamentos contábeis

Questiona a execução da atualização de saldos ao fechar a tela

Repete os dados nos lançamentos contábeis

Repete os complementos do histórico

Moeda Brasileira

Nome no singular	Nome no plural	Sigla
Real	Reais	R\$

Limites de Páginas

Diário Geral: 500

Razão Analítico: 500

Quantidade máxima de dígitos no número de páginas do relatório: 1 exemplo: 1

Utiliza restrição de usuários por empresa

Utiliza definição automática de empresas

Ocultar os Atalhos

Posição dos Atalhos

Superior Inferior

Lateral Esquerda Lateral Direita

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento]

c) entre no menu **Movimentação/Definir Empresa** e "inicialize" a empresa; como o arquivo "[Empresas](#)" é comum a todos os sistemas, as mesmas empresas que você cadastrou no Sistema Ativo estarão também cadastradas no Sistema de Contabilidade. Quando você escolher a empresa para defini-la, o sistema avisará: Empresa não Inicializada, deseja inicializá-la Agora? Clique em "Sim" e informe os "[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)".

Contabilidade

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas	Dados Cadastrais
Plano de Contas	Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros da Empresa

Informações Gerais | Informações Adicionais | Dados da Empresa | Implantação de Saldos | Informações ECD | Alteraçã

Níveis

Número de dígitos utilizados no Plano de Contas

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8

Referência
Ano Mês

Matriz / Filiais
 Consolida Relatórios Nível de Consolidação

Informações Gerais

- Lançamentos agrupados por mês
- Controla Fechamento de Período
- Contabilização por Centro de Custo
- Rateio dos valores por Centro de Custo
- Gera lançamentos de partidas multiplas após rateio
- Utiliza Centro de Custo p/ Contas Patrimoniais
- Valida Centros de Custos lançados para as contas contábeis
- As contas referenciais variam por Centro de Custo
- Haverá Correção Monetária no LALUR
- Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis
- Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade
- Produtor rural
- Apuração da Composição de custo Trimestral

d) agora, com a empresa devidamente inicializada, vá ao menu **Manutenção/Plano de Contas** e elabore seu [Plano de Contas](#). Você pode também utilizar um dos [Planos de Contas padrão do sistema](#).

Contabilidade

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Plano de Contas

Histórico

CB Contabilidade - [Plano de Contas]	
CB Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda	
12.890.807/0001-26	
Conta	Descrição
1. . . .	Ativo
1.1. . .	Ativo circulante
1.1.1. .	Disponível
1.1.1.01.	Caixa
1.1.1.01.0001	Caixa geral
1.1.1.02.	Bancos conta movimento
1.1.1.02.0001	Banco ...
1.1.2. .	Realizável a curto prazo
1.1.2.01.	Clientes
1.1.2.01.0001	Duplicatas a receber
1.1.2.01.0002	Duplicatas descontadas
1.1.2.01.0003	Provisão p/ devedores duvidoso
1.1.2.02.	Bancos contas duvidosas
1.1.2.02.0001	Banco ...
1.1.2.03.	Adiantamento a terceiros
1.1.2.03.0001	Adiantamento a fornecedores
1.1.2.04.	Crédito c/ funcionários
1.1.2.04.0001	Adiantamentos salariais
1.1.2.04.0002	Adiantamentos p/ viagens
1.1.2.04.0003	Empréstimos à funcionários
1.1.2.05.	Impostos a recuperar
1.1.2.05.0001	ICMS a compensar
1.1.2.05.0002	IPI a compensar
1.1.2.05.0003	IRRF a recuperar
1.1.3. .	Estoques
1.1.3.01.	Estoques
1.1.3.01.0001	Produtos acabados
1.1.3.01.0002	Matérias-primas

OBSERVAÇÃO: Havendo dúvidas quanto à execução dos procedimentos acima descritos você pode esclarecê-las consultando o [Auto Atendimento do Sistema Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/contabilidade), no link <https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/contabilidade>

PRONTO! AGORA O SEU Sistema Contábil ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS LANÇAMENTOS GERADOS PELO Sistema Ativo.

2) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), na aba "[Centro de Custo](#) e [Contas Contábeis](#)", clicar em Integra a Contabilidade.



AT Parâmetros Adicionais da Empresa

Definições | Referência | Centro de Custo e Contas Contábeis | His

Realiza Cálculos Automáticos de Depreciação e Correção Monetária?

Cálculos de Depreciação e Correção Monetária

Efetua os cálculos em moeda estrangeira

Nome da Moeda Estrangeira utilizada

Informações para IPC / 90

Utiliza outra empresa para controlar o IPC / 90

Nome da Empresa utilizada

Informações Adicionais

Compartilha Tab. de Índice Estrangeiro com outras empresas

Efetua cálculo de Correção Monetária para o Índice Nacional

Efetua cálculo de Correção Monetária para o Índice Estrangeiro

Integração com a Contabilidade

Geração de Lançamentos Contábeis para Aquisições

Utiliza mais de uma transferência no mês entre centro de custos

3) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), na aba "Contas Contábeis", e clicar nas opções apropriadas para definir:

a) se contabilizará por [centro de custo](#);

b) quantos níveis e quantos dígitos para cada nível de [centro de custo](#);

c) tratando-se de filiais, se a exportação será realizada para a contabilidade da **Matriz ou da Filial** mesmo; e

d) informar as [contas contábeis genéricas](#).

AT Parâmetros Adicionais da Empresa

Definições | Referência | Centro de Custo e Contas Contábeis | His

Centro de Custo

Utiliza Centro de Custo?

Níveis

Num. Níveis: 1

Número dígitos utilizados

Nível 1: 7 | Nível 2: 0 | Nível 3: 0

Integração com a Contabilidade

Contabiliza por Centro de Custo?

Fornecedores: Analíticos Sintéticos

Conta Contábil dos Fornecedores:

Destino da exportação: Matriz Filial

Contas Contábeis

Despesa de Depreciação:

Cor. Monet. Depreciação:

Depreciação Acumulada:

Correção Monetária:

?

Save


Close

Maiores detalhes veja a Instrução:

- [Parametrizando a Empresa.](#)
- [Integração do Sistema Ativo com o Sistema Contábil](#)

4) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), na aba "[Históricos](#)"

Deverão ser preenchidos os campos para o [código do histórico e ou descrição](#). O Código do [Histórico](#) deve coincidir com o existente na contabilidade e para facilitar a escolha dele, basta clicar nos **três pontos** existentes na frente do campo para pesquisar o [cadastro de histórico do sistema de contabilidade](#). Se forem cadastrados o [código dos histórico](#) e a descrição esta última ficará como complemento.



5) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), no [grupo Centro de Custo](#) e [Conta Contábeis](#):

Devem ser cadastradas as [contas contábeis](#) que forem genéricas, isto é, se forem utilizadas as mesmas contas para tratar todos os [bens](#), ou parte significativa deles, independente da Conta do Ativo Imobilizado. Estas contas devem estar presentes no [Plano de Contas da empresa no Sistema de Contabilidade](#) e devem ser analíticas.

Observação: Mesmo que no Sistema de Contabilidade seja utilizado o recurso de acesso às contas através do código reduzido, aqui, no Sistema Ativo, devem ser utilizados os **códigos completos das contas contábeis**.

AT Parâmetros Adicionais da Empresa

Referência | Centro de Custo e Contas Contábeis | Históricos

Centro de Custo

Utiliza Centro de Custo?

Níveis

Num. Níveis: 1

Número dígitos utilizados

Nível 1: 7 | Nível 2: 0 | Nível 3: 0

Integração com a Contabilidade

Contabiliza por Centro de Custo?

Fornecedores: Analíticos Sintéticos

Conta Contábil dos Fornecedores:

Destino da exportação: Matriz Filial

Contas Contábeis

Despesa de Depreciação:

Cor. Monet. Depreciação:

Depreciação Acumulada:

Correção Monetária:

?

Save icon

Close icon

6) No Sistema Ativo, entrar no menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis:

AT Controle Patrimonial - DEMONSTRAÇÃO

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Fornecedores ▶

Bens ▶

Ficha de Reavaliação ▶

Taxas ▶

Tabelas ▶

Contas Contábeis ▶

Cadastra

Cadastre, aqui, as [contas contábeis](#) à serem utilizadas nos [lançamentos contábeis](#) de acordo com a conta do ativo imobilizado com as quais elas se relacionam. Essas contas devem obedecer as mesmas determinações descritas no ítem 5.

AT Contas Contábeis - Inclusão

Conta Contábil Principal

Conta Contábil: Descrição da Conta:

Grupo: Descrição do Grupo:

Patrimônio Líquido?
 Deprecia esta conta?
 Natureza da Conta:
 Devedora Credora

Taxas de Depreciação

Nacional: Estrangeira:

Conta do Ativo

Outras Contas Contábeis

Compra do Bem: Despesa Depreciação: Correção Monetária:

Depreciação Acumulada: Descrição da Conta de Depreciação Acumulada:

Corr. Monet. da Depreciação: Lucro na baixa: Prejuízo na baixa:

Ícones:

7) Se você definiu nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que utilizará [Centro de Custo](#)

AT Parâmetros Adicionais da Empresa

Definições | Referência: His

Centro de Custo

Utiliza Centro de Custo?

Níveis

Num. Níveis:

Número dígitos utilizados

Nível 1: Nível 2: Nível 3:

Integração com a Contabilidade

Contabiliza por Centro de Custo?

Fornecedores:
 Analíticos Sintéticos

Conta Contábil dos Fornecedores:

Destino da exportação:
 Matriz Filial

Contas Contábeis

Despesa de Depreciação:


Cor. Monet. Depreciação:

Depreciação Acumulada:

Correção Monetária:

Ícones:

Acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Centro de Custo** e:




a) cadastre seus centros de custo (ver item [Cadastrando Centros de Custo](#)).

PRONTO! AGORA O Sistema Ativo ESTÁ PRONTO PARA GERAR OS LANÇAMENTOS E EXPORTÁ-LOS PARA A CONTABILIDADE.


8) [Exporte os dados para o Sistema Contábil:](#)

A [exportação para o Sistema Contábil](#) você pode fazer de duas formas:


a) **Transferência:** quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina; Entre no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Transferência**




Informe o período a que se refere e identifique o lote que será exportado.



b) **Arquivo**: quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema Contábil na máquina em que ele estiver. Aí, entre no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Arquivo**




Nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo será gerado para que o Sistema Contábil possa importá-lo.




Se, ao preparar o Sistema Ativo para exportar os dados para o Sistema Contábil, você cometeu algum erro ou esqueceu-se de algo, quando você solicitar que o Sistema Ativo faça a exportação, independentemente de ser por Transferência ou por Arquivo, o sistema avisará que a exportação não pôde ser realizada por motivo de inconsistências e apresenta um relatório de quais são elas. Faça as correções necessárias e peça novamente a exportação.

9) Confira os dados exportados:

Finalmente, para verificar os lançamentos gerados e exportados pelo Sistema Ativo, entre no menu **Relatórios/Planilha Contábil**.



Nesse relatório as **inconsistências** são melhor detalhadas para que você possa providenciar as devidas correções.



Veja também os Itens:

- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Planilha Contábil](#)
- [Integração do Sistema Ativo com o Sistema Contábil](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis](#)
- [Grupo de Contas](#)

Revision #19

Created 7 July 2023 17:28:49 by ProjetosD

Updated 15 May 2026 17:29:36 by ProjetosD