


Cadastrando Impressoras

O sistema não necessita da instalação de Impressoras pois, ele busca as Impressoras cadastrada no Windows de sua máquina.

Sempre que você precisar imprimir um documento, o Sistema irá sugerir a Impressão através da Impressora padrão do Windows, e caso você queira utilizar uma outra impressora, bastará clicar no botão Impressora existente em todos os relatório e selecionar a impressora desejada.


Mesmo assim, se você quiser cadastrar uma impressora no Sistema, acesse o menu **Utilitários>Impressoras**;



Defina a Impressora e em seguida as Configurações da mesma;

A imagem mostra a janela 'FP Impressoras - Inclusão'. No topo, há um campo 'Impressora' com uma seta para baixo. Abaixo, há três painéis de configuração. O primeiro, 'Configurações', contém checkboxes para 'Impressora padrão', 'Imprime acentuação gráfica?', 'Impressora Matricial' e 'Tem 132 colunas', além de um seletor para 'Nº de linhas por página' (valor 58) e um campo para 'Fator de ajuste do tamanho da página'. O segundo, 'Margens (pol)', contém campos para 'Direita', 'Esquerda' (valor 0,16667), 'Superior' (valor 0,16667) e 'Inferior'. O terceiro, 'Comandos para controle da impressora', contém campos para 'Ativar condensação dos caracteres' (valor #15), 'Ativar Micro Avanço' (valor #27+#49), 'Alterar Tamanho de Página (em linhas)' (valor #27+#67+#TAMNOVO), 'Alterar Tamanho de Página (em polegadas)' (valor #27+#67+#0+#TAMNOVO) e 'Reset' (valor #27+#64). Abaixo desses painéis, há uma seção 'Opções de Fonte para relatórios texto, impressos em Impressoras Gráficas.' com checkboxes para 'Permite alterar tamanho de fonte' e 'Atualiza a impressora para todos os computadores?'. Há também um campo de fonte (valor Courier), um campo de tamanho (valor 10) e um campo de texto (valor SUPERSOFT SISTEMAS - 3522-8300). À direita, há uma observação: 'Obs : A fonte não tem efeito na visualização do relatório'. No rodapé, há um aviso: 'Atenção: para relatórios em modo gráfico, os valores das margens Direita e Inferior informados não surtirão efeito.'.


a) Você poderá cadastrar todas as impressoras para as quais você necessitará enviar os relatórios, devendo porém, definir uma única impressora como padrão.




b) No momento da impressão dos relatórios, se você não redefinir a impressora, o sistema o enviará para a impressora padrão.

c) Fonte de Impressão para relatórios texto na impressora Gráfica : Você poderá alterar a fonte da impressão de relatórios modo texto nas impressoras gráficas se a fonte "Courier" não está trazendo um resultado satisfatório nos relatórios. Em algumas marcas de impressora Gráfica esta fonte fica muito clara. A frente do campo da fonte, você poderá ver um exemplo de como a fonte ficará no relatório.

Importante: No preview dos relatórios a fonte não será assumida, continuará a Courier..



d) A opção **Atualiza a impressora para todos os computadores** estará disponível durante a edição. Caso assinalada, as alterações efetuadas na configuração da impressora serão refletidas em todos os computadores que utilizem esta impressora. Caso contrário, serão apenas efetivadas no computador atual.



e) Os valores das margens Direita e Inferior não surtirão efeito na emissão de relatórios em modo gráfico.

