

Rateando Eventos para Diversos Tomadores (Sócios e Autônomos)

Assim como para funcionários, é preciso separar a folha de pagamento sócios e autônomos por tomador de serviço quando a empresa é de Construção Civil, Locação de Mão-de-obra ou Temporários.

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Parâmetros 3 | Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal | EGTS | DIRF / MANAD | G.P.S. | Rais | Integração | eSocial

Tipo de Empresa

☒ Construção Civil ☐ Temporários

☐ Locação Mão Obra ☐ Outra

Informe nº CEI Informe nº CNO Informe nº CAEPF

Tipo CAEPF

Informe nº Registro Trabalho Temporário - MTE

Forma de Pagamento

☐ Semanal ☐ Quinzenal ☒ Mensal

☐ Mesmo critério para todos os funcionários.

Informe a Semana Informe a Quinzena

☐ Pagamento no mês de referência

☒ Mesmo critério para todos os funcionários

Sócios/Autônomos

☐ Pagamento no mês de referência

Adiantamento Salarial

Funcionários:

☒ Mesma porcentagem para todos Porc. 40

☐ Restringir a meses com número mínimo de dias trabalhados Porc. 1

☐ Utilizar horas mês como base de cálculo - Horistas

☐ Gera Adiantamento para Afastamentos Licença Maternidade

☐ Gera Adiantamento no mês do retorno do afastamento de Licença Maternidade

Quantidade máxima de dias afastados para a geração do Adiantamento 15

Sócios:

☒ Gera Adiantamento Salarial Porc. 0

☐ Mesma porcentagem para todos

Autônomos:

☒ Gera Adiantamento Salarial Porc. 0

☐ Mesma porcentagem para todos

☒ Controlar fechamento de período

Campos Obrigatórios / eSocial

Informe também se o Adiantamento de sócio e de autônomo serão rateados.

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Parâmetros 3 | Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal | FGTS | DIRF / MANAD | G.P.S. | Rais | Integração | eSocial

Tabela de DSR
☐ DSR separado para func. horista
☐ Considera DSR independente de func. em Férias / Afastamento
Tabela DSR utilizada
☒ Dias ☐ Horas

Opções de Rateio
☒ Rateia o adiantamento de sócio
☒ Rateia o adiantamento de autônomo
☐ Rateia o Adiantamento Salarial
☐ Rateia as Férias e o 13º Salário
☐ Informa a referência do DSR por obra

Arredondamento
☐ Utiliza arredondamento no adiantamento
☐ Utiliza arredondamento no salário líquido
☐ Desconta diferença no mês seguinte
☐ Utiliza arredondamento no adiant. 13º salário
☐ Desconta diferença na parcela final

Arredonda para
☒ 1 Real
☐ 5 Reais
☐ 10 Reais

Opções Gerais
☒ Desconsidera dos avos para o 13º salário, os meses com faltas superior a 15 dias
☒ Recolhe PIS sobre trabalho assalariado
☒ Inclui médias no valor do Adiantamento de 13. salário
☒ Apresenta soma do Saldo de Fgts na Geração de Rescisão
☐ Pagamento integral do Salário Família independente se salário líquido zerado
☐ Descontar período de suspensão no cálculo de férias proporcionais da rescisão de contrato.

Conforme o caso, os tomadores de serviço são cadastrados em [Manutenção/Obras](#) ou [Contratantes](#).

FP Folha de Pagamento

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas
Funcionários
Beneficiários de Pensão Alimentícia
Dependentes
Planos de Saúde
Eventos
Tabelas
Sindicatos
Sócios / Autônomos
Obras
Usuários

Cadastra
Manutenção

FP Lotação / Obras - Inclusão

Informações Gerais | Informações Obras

Código Descrição

Tipo de Lotação (eSocial)

Tipo Inscrição ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ CAEPF ☐ CNO Número Inscrição

Situação ☐ Ativa ☐ Inativa

Logradouro Endereço Número

Complemento Bairro CEP

Cód. do Município (RAIS / eSocial) Cidade UF Centro de Custo ☐ Residente Fiscal no Brasil

Campos Obrigatórios eSocial / REINF

Para sócios, a separação da folha de pagamento por tomador é feita em Movimentação/Rotinas Mensais/Holleriths Sócios/Autônomos, selecione o modo de geração Pró-Labore, e em seguida clique no botão Rateio,

FP Hollerith Pró-Labore - Empresa <<MODEL>>

Modo de Geração

Lançamento por Sócio/Autônomo Lançamento por Evento **Rateio**

Geração Alteração Elimina

Documentos

Impressão de Holleriths Impressão da Folha

Enquanto para autônomos, esse processo é feito selecionando-se o Modo de Geração: Pagamento de Autônomos, e clicando em seguida no botão Rateio.



Quando o parâmetro "Rateia o Adiantamento Salarial" da empresa for marcado, também será necessário fazer o rateio do adiantamento salarial dos sócios em Movimentação/Rotinas Mensais/Holleriths Sócios/Autônomos, selecionando o modo de geração Adiantamento de Pró-Labore Mensal, e clicando em seguida no botão Rateio e o rateio do adiantamento salarial dos autônomos selecionando-se o modo de Geração Adiantamento à Autônomos, e em seguidas clicando no botão Rateio.

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Sócios e Autônomos](#)
- [Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos](#)
- [Afastamento de Sócios](#)
- [Cadastramento Dependentes de Sócios e Autônomos](#)
- [Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares](#)
- [Gerando Adiantamento Salarial para Sócios](#)
- [Referência Fixa para Sócio e Autônomo](#)
- [Relatório da Folha de Pagamento dos Sócios e Autônomos](#)
- [Impressão dos Recibos dos Sócios](#)
- [Impressão de cheque de Sócio e Autônomo](#)
- [Impressão de Relação Bancária dos Sócios](#)
- [Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio](#)
- [Impressão de Informe de Rendimentos em Branco \(Sócios e Autônomos\)](#)
- [Impressão de Declaração referente ao Pagamento de ISS \(Sócios e Autônomos\)](#)
- [Lançamento de Eventos Diversos para Sócios e Autônomos](#)

- [Rateio Eventos para Diversos Tomadores \(Sócios e Autônomos\)](#)
 - [Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos](#)
 - [Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos](#)
 - [Incluindo retenções de INSS de Sócios e Autônomos na GPS](#)
-

Revision #4

Created 18 April 2023 09:00:00 by ProjetosD

Updated 16 September 2024 12:52:54 by SuporteVR