


# Alteração de CFOP do Xml

Para que o Sistema possa fazer a **conversão das informações para as notas de entrada** deverá preencher as configurações para cada [CFOP](#) e as respectivas CSTs

Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CF-e**




Informe:

- Código fiscal de entrada
- Dados do Valor Contábil Total
- Diferença ICMS
- Diferença IPI
- CST IPI
- CST PIS
- CST COFINS
- CST ICMS
- Centro de Custo
- Observação
- Principal Local de Armazenamento
- Alíquota Base IRPJ
- Alíquota Base CSLL
- Porta CAT 66/2018 SP

image.png

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**



Quando o sistema importar os produtos fará o [cadastro do produto](#) e na aba **Informações Fiscais** será preenchido as **CSTs contidas no Xml importado.**

[image.png](#) image not found or type unknown

No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no [cadastro do produto](#), e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do [CFOP](#) de forma manual.

[image.png](#) image not found or type unknown

#### **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção**

Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas.

[image.png](#) image not found or type unknown

#### **Manutenção>Tabelas>Conversão [CFOP](#) Saída/Entrada**

Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do [CFOP](#). Ex: 5.405- 1.405.

Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o [CFOP](#) de entrada para a conversão automática durante a importação.

[image.png](#) image not found or type unknown

---

Revision #5

Created 3 June 2024 12:32:05 by CriadoraConteudoR

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD