

Assinador Web

Sumário

- O que é o Assinador Web;
- Como baixar o Assinador Web;
- Como adicionar o certificado digital no Assinador Web;
- Como configurar o Assinador Web;
- Como baixar os arquivos XML pelo Assinador Web.


☐☐O que é o Assinador Web


É um programa auxiliar que **é usado para assinatura, transmissão e consulta de Documentos Fiscais** (Nota Fiscal Eletrônica, Nota de Serviço Eletrônica, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, entre outros).

O Assinador Web é vinculado ao usuário logado nele, portanto se o assinador estiver aberto em um computador, mas o Sistema Web estiver aberto em outro computador ele funcionará corretamente, desde que seja logado nos dois computadores com o mesmo usuário e senha.

O Assinador Web é usado apenas para assinaturas, transmissões e consultas de documentos fiscais eletrônicos, sendo assim, para outras funcionalidades do Sistema Web não é necessário o uso do Assinador e nem sua execução!

↓ Como baixar o Assinador Web


No site do Sistema Web já logado, clique no botão  e depois em "Download Transmissor(x64)/(x86)", conforme a imagem abaixo:




- Download Transmissor(x64) é para sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64 e
- Download Transmissor (x86) é para sistema operacional de 32 bits, processador baseado em x86.



Para verificar qual o seu sistema operacional no Windows acesse as informações Sobre o Computador usando as teclas de atalho do teclado "Win" + "Pause|Break", e nas especificações do dispositivos, a informação consta em "Tipo de Sistema".


Faça o download do arquivo "SistemaWebAssinador_1_0_1_..._x..." e aguarde a conclusão:




Após concluir o download execute o arquivo baixado e avance na instalação até a conclusão da instalação do assinador:







Após concluir a instalação será criado um atalho na área de trabalho "SistemaWebAssinaturaXML" para a execução do programa:




Execute o atalho "SistemaWebAssinaturaXML" e acesse com o mesmo e-mail e senha usados no acesso do Sistema Web:



Como adicionar o certificado digital no Assinador Web

Configure o seu certificado digital clicando no botão "Certificado":



Caso o Status API do serviço a ser utilizado esteja "Offline" é necessário o contato com o nosso suporte técnico!

Clique na seta, conforme a imagem a baixo, e será exibido uma lista das empresas cadastradas no sistema para seleção:

SistemaWeb Assinador - 1.0.1.33

Cadastro de Certificados

Empresa:

Certificado:

Empresa	Tipo	Vencimento	Certificado
---------	------	------------	-------------

Clique na linha de baixo e será exibido uma lista dos certificados instalados no computador para seleção:

SistemaWeb Assinador - 1.0.1.33

Cadastro de Certificados

Empresa:

Certificado:

	Empresa	Tipo	Vencimento	Certificado
--	---------	------	------------	-------------

Depois é só clicar no botão  e o certificado estará pronto para o uso:

SistemaWeb Assinador - 1.0.1.33


Cadastro de Certificados

Empresa:

Certificado:

	Empresa	Tipo	Vencimento	Certificado
▶	DANLO SERVICOS DE CO...	CRN-CANAL RF...	03/10/2024 10:15	DANLO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA


Caso o certificado adicionado esteja com **sua validade vencida será necessário excluir ele do Assinado Web**, para isso dê 2 cliques nele com o botão Esquerdo do mouse e clique SIM na mensagem de confirmação de exclusão do certificado:



Depois é só adicionar o novo certificado, já instalado no computador, no assinador Web.

Como configurar o Assinador Web


Para acessar as configurações do Assinador Web clique no botão "Configuração":



Configurações do Usuário:

- Habilitar o login automático: Ative essa opção caso queira que ao abrir o assinador ele já entre automaticamente, sem a necessidade de clicar em "Acessar" e já fica pronto para o uso;
- Iniciar automaticamente com o Windows: Ative essa opção caso queira que ao ligar o computador seja iniciado o Assinador Web automaticamente;

Para usar essas configurações é necessário "Gravar os dados do usuário" no login do Assinador Web!




Configurações da NFe/NFSe/MDFe:

- Diretório de Esquemas: Pasta onde estão salvos os arquivos de esquemas utilizados na validação dos documentos eletrônicos. Já vem configurado por padrão, caso necessite alterar entre em contato com o nosso suporte técnico;
- Diretório que será salvo os XMLs: Pasta onde estão salvos os arquivos XML dos documentos eletrônicos. Os arquivos serão organizados por sua Categoria -> CNPJ da Empresa -> ANO+MÊS de emissão dos documentos. As categorias são:
 - **Assinadas**: Arquivos XMLs já com a assinatura digital, porém não transmitidos/não válidos;
 - **CCe**: Arquivos XMLs das Cartas de Correção Eletrônicas das NFes que foram transmitidas e **autorizadas/válidas**.
 - **Recibo**: Arquivos XMLs dos retornos das transmissões e consultas das NFes;
 - **Rejeitadas**: Arquivos XMLs dos documentos que foram transmitidos, porém rejeitados/não válidos;
 - **Transmitidas**: Arquivos XMLs dos documentos que foram transmitidos e **autorizados/válidos**.

O arquivo "temp.xml" é sempre o arquivo do ultimo documento, que foi transmitido/consultado, sem validade digital.


- Diretório que será salvo os PDFs (Somente para NFSe): Arquivos PDFs das Notas Fiscais de Serviço transmitidas/válidas.



Por padrão todos os diretórios (NFe/NFSe/MDFe) virão preenchidos no caminho onde foi instalado o Assinador Web, podendo ser editados conforme a necessidade.

Configurações do AssinadorWeb:

Nas Configurações do Sistema -> Informações Gerais, existe a Forma de Transmissão:




- Centralizado: Um usuário configura para transmitir fazendo função de "servidor", assim envio dos documentos eletrônicos será feito apenas pelo assinador que estiver com o usuário selecionado na configuração;
- Descentralizado: Cada usuário transmite o seu e tem que esta com o seu assinador aberto para o envio dos documentos eletrônicos, assim envio dos documentos eletrônicos será

feito no usuário logado.


📄 Como baixar os arquivos XML pelo Assinador Web

Para baixar os arquivos XMLs pelo Assinador Web clique no botão "Download XML":



Download XML

- Selecione os arquivos: Selecione a pasta que contém os arquivos XMLs que serão baixados;
- Nome Arquivo: Escreva o nome do arquivo compactado que será baixado com os XMLs;
- Diretório Destino: Diretório para qual será baixado o arquivo no computador:



Por ultimo clique em "Exportar (.zip)" e será salvar o arquivo compactado contendo os arquivos XML selecionados na pasta selecionada como Diretório de destino.

Revision #13

Created 21 March 2024 12:07:03 by Aline Marcolino

Updated 5 November 2024 20:02:18 by Aline Marcolino