Configurando o Boleto Bancário

https://www.youtube.com/embed/JIo84eFevyU

O Sistema possui internamente cadastrado os **layouts dos principais Bancos**, desta forma para a impressão do **Boleto Bancário** de um desses bancos já tratados internamente no sistema, bastará que você tenha o Banco, Agência e Conta Corrente Cadastrado e que faça a Parametrização do Banco no **Sistema Financeiro**

Para visualizar os Bancos que já possuem os Layouts previamente cadastrados acesse, no **Sistema Financeiro**, o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário** e defina o seu banco.

image.png
Image not found or type unknown

Para definição do **Layout do Boleto Bancário** você deverá acessar o menu **Utilitários>Configuração de Layout>Boleto**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o Nome do Formulário e clique em OK (basta digitar a informação e dar OK)

image.png
Image not found or type unknown

Defina o Modo de Impressão (Normal ou Condensado), o número de linhas do Boleto Bancário e se irá utilizar micro avanço

Em seguida defina se o modo de impressão será **Normal ou Condensado**

- **Normal - Impressão 48 colunas por linha**
- **Condensado - 54 colunas por linha**

Defina o número de linhas que seu boleto conterá

Defina se será utilizado micro avanço na impressão

Importante: Após a definição você clicará em OK para terminar a configuração e caso no momento de realizar o teste de impressão do boleto você verificar que não ficou correto, poderá voltar nesta tela e mudar as informações para realização de um novo teste.

Clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

Agora você deverá realizar a configuração do Boleto

Depois que você definiu os parâmetros do boleto e clicou em ok será aberta a tela par configurar o boleto bancário

Existem informações que terão 3 campos, outras que terão dois campos

- **Primeiro Campo - você deverá informar a linha em que a informação será impressa**
- **Segundo Campo - você deverá informar a coluna em que a informação será impressa**
- **Terceiro Campo - você deverá informar a quantidade de casas decimais ou caracteres que o campo terá**

Sendo que:

- **Quando o campo for em valor será definido a quantidade de casas decimais que o campo terá**
- **Quando o campo não for em valor será definida a quantidade de caracteres que o campo terá**

O primeiro campo será para definição do **número da linha** que a informação será impressa

image.png
Image not found or type unknown

O Segundo campo será para definição do **número da coluna** que a informação será impressa

image.png
Image not found or type unknown

O terceiro campo será para definição da **quantidade de caracteres** que o campo terá

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário
- Emitindo Boleto Bancário
- Impressão do Boleto Bancário
- Configurando o Boleto Bancário

- Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário
- Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
- Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe
- Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas
- Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos

Revision #12
Created 10 November 2023 18:38:54 by ProjetosD
Updated 2 June 2026 18:15:40 by ProjetosD