

Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

<https://www.youtube.com/embed/q-NeXLplrKg>

Para que você parametrize o **Gerenciador de Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe** acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e**

image.png and or type unknown

SELECIONE NFe (55)

Aba Principal

- Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

Defina:

- Se o DANFe deve ser emitido antes da geração do XML, após a transmissão ou não emitir
- Data de referência - data da primeira nota que será cadastrada no Sistema
- Envia NF por email após transmissão
- Envia NFe por email automaticamente após transmissão
- Anexar DANFE no envio de email da NFe
- Anexar boleto no envio de email da NFe
- Enviar mais de uma NFe por email
- Transmite NFe após geração do arquivo XML
- Exibe tela de NFe em Contingencia/Canceladas
- Gerar Inutilização da Numeração após exclusão de NFe
- Anexar Carta de Correção ao email da NFe
- Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags CEAN
- Atualizar Situação Cadastral dos Destinatários após Consulta da NFe

Parâmetros do Gerenciador de NF-e

NF-e (55) NFC-e (65)

Principal | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

Diretório de Entrada
 ...

Diretório de Saída
 ...

Diretório de Schemas
 ...

Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas
 ...

Diretório da Carta de Correção Eletrônica
 ...

Emissão de DANFE automaticamente:

Antes da geração do XML.
 Após a transmissão.
 Não emitir.

Data de referência
 ...

I

Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão. Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.
 Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão. Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.
 Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e. Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e.
 Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e. Atualizar Sit. Cadast. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e.
 Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.
 Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.
 Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.

Aba Certificado Digital

Informe:

- o Certificado Digital de sua empresa
- Defina se o Sistema deverá avisar fim da validade do certificado digital e quantidade de dias

[image.png](#) and or type unknown

Aba Mensagem de email padrão

Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

Se desejar você poderá criar sua própria mensagem de email utilizando as fórmulas do campo "Para adicionar dados da NFe na mensagem"

[image.png](#) and or type unknown

Aba Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

image.png and or type unknown

Aba Endereços Sefaz

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o **ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Veja também os Itens:

- [Parametrizando Gerenciador da NFe](#)
- [Gerenciando NFe](#)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe](#)
- [Transmissão de NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\) em Contingência](#)

Revision #14

Created 29 June 2023 19:08:52 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 16:28:42 by ProjetosD