

# Impressão de DAMDFe (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)

<https://www.youtube.com/embed/zMyRbfhcnA8>

Nesta tela é possível gerar o **DAMDFe** do(s) **MDF-e**. Esta tela poderá ser acessada pelo menu **Relatórios>Emissão de Documentos>DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais)**.

image.png and or type unknown

Esta tela é composta pelas seguintes informações:

## **Especificação:**

Forma de Emissão: deve ser informada a forma de emissão do MDF-e que será gerado o seu DAMDFe.

- Normal
- Contingência

**Observação: MDF-e emitido com a forma de emissão normal será gerado seu DAMDFe em formato retrato, o emitido em contingência será gerado em formato paisagem, conforme legislação.**

image.png and or type unknown

## **Seleção:**

- Por Faixa: possibilita gerar o DAMDFe por uma determinada faixa de numeração de MDF-e, informando a Série, Manifesto Inicial e Manifesto Final.

- Alternada: possibilita gerar o DAMDFe de MDF-e específicos como mostra a figura abaixo:

Observação: caso especificada a forma de emissão normal os MDF-e emitidos em **contingência** não serão gerados seus DAMDFe se os mesmo estiverem entre as faixa de valores. O mesmo ocorre para especificação em **contingência**, ou seja, neste caso os MDF-e emitidos de forma normal não serão gerados seus DAMDFe.

image.png

### Configurações do Relatório

Imprime todos os MDF-e:

- Não checado: caso a forma de emissão especificada é normal o Sistema somente irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que foram **autorizados**. Caso a forma de emissão especificada seja em contingência o Sistema apenas irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que **não possuem autorização**.
- Checado: o sistema não irá considerar no filtro a situação e o Status do(s) MDF-e na geração do(s) DAMDFe.

image.png

- Atualizar data/hora de contingência do(s) MDF-e(s): este parâmetro ficará habilitado caso a forma de emissão especificada seja contingência. Ao parametrizá-lo o sistema irá atualizar a data e hora da contingência dos MDF-e, aplicando data e hora atuais da máquina, que estão dentro das faixas e que não foram autorizados o seu uso, dessa forma o DAMDFe já irá sair com a nova data e hora de contingência.

image.png

Configurações:

Impressora: permite selecionar e configurar a impressora a ser utilizada na geração do DAMDFe .

### Veja também os Itens:

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](#)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](#)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e \(Manifesto dos Documentos Fiscais\)](#)
- [Cadastrando MDF-e \(Manifesto dos Documentos Fiscais\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e \(Manifesto de Documentos Fiscais\)](#)
- [Manutenção do MDF-e \(Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais\)](#)
- [Gerando o DAMDF-e \(Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais\)](#)
- [MDF-e Pendentes \(Contingência, Cancelados e Encerrados\)](#)
- [Consulta MDF-e \(Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais\) não Encerrados](#)
- [Impressão de DAMDF-e \(Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal\)](#)

- [Confirmação do MDF-e](#)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais \(Transporte Interestadual\)](#)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](#)
- [Encerramento do MDF-e \(Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico\)](#)

---

Revision #13

Created 10 November 2023 18:11:35 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 17:17:52 by ProjetosD