


Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

[Veja também o item Gerenciamento de Transmissão da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)

Para parametrizar o Gerenciamento de Transmissão da NFce, acesse o menu Manutenção/Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e



SELECIONE NFC-e (65)

Aba Principal

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

Observação

Campo obrigatório para alguns Estados (UF)

O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFce que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo <infRespTec> são:

- <**xContato**>: nome do responsável
- <**cnpj**>: CNPJ da Software House
- <**email**>: e-mail do responsável
- <**fone**>: telefone da Software House

Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico

- **idCSRT**>: **identificador do CSRT** (Código de Segurança do Responsável Técnico)
- <**hashCSRT**>: hash do CSRT

A imagem mostra a interface de configuração do Gerenciador de NF-e/NFC-e. No topo, há uma barra de título com o texto 'Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e'. Abaixo, há uma aba selecionada 'Principal' e outras abas como 'Certificado Digital', 'Mensagem de email padrão', 'Dados de conexão' e 'Endereços Sefaz'. No topo da área principal, há uma seção com dois botões: 'NF-e (55)' (destacado com um retângulo vermelho) e 'NFC-e (65)'. Abaixo, há uma lista de diretórios de entrada, saída, schemas, recibos e carta de correção eletrônica, todos com caminhos de arquivos no formato 'C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\...'. Na seção 'Emissão de DANFE automaticamente', há três opções de radio buttons: 'Antes da geração do XML.', 'Após a transmissão.' (selecionada) e 'Não emitir.'. Ao lado, há um campo 'Data de referência' com o valor '01/01/2023'. Abaixo, há uma lista de checkboxes para configurar o envio de NF-e/NFC-e por e-mail, anexar DANFE, boleto, transmitir NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML, e exibir tela de NF-e em contingência/canceladas. À direita, há uma lista de checkboxes para gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e, anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e, considerar o código de barras para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e, atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e, e gerar tag Responsável Técnico (infRespTec) no XML. No canto inferior direito, há ícones de ajuda, salvar e fechar.

VD
Parâmetros do Gerenciador de NFC-e

☐ NF-e (55)
☒ NFC-e (65)

Principal
Certificado Digital
Mensagem de email padrão
Dados de conexão
Endereços Sefaz
Endereços de

Diretório de Entrada
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFCe
Diretório de Saída
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFCe\Assinadas
Diretório de Schemas
C:\Sistemas\SuperSoft\NFCe\Schemas\Versao 4.00
Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFCe\Recibos
Diretório da Carta de Correção Eletrônica

Emissão de DANFE automaticamente:

☐ Antes da geração do XML.
☒ Após a transmissão.
☐ Não emitir.

Data de referência
01/01/2023

☒ Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão.
☐ Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão.
☒ Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.
☒ Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e.
☐ Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.
☒ Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.
☒ Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.

☒ Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.
☒ Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.
☒ Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e.
☒ Atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e.
☐ Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec) no XML?

?

Aba Certificado Digital

Informe o Certificado Digital de sua empresa

Parâmetros do Gerenciador de NFC-e

☐ NF-e (55) ☒ NFC-e (65)

Principal | **Certificado Digital** | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz | Endereços de

☒ Utilizar certificado digital instalado na máquina. ☐ Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1).


Certificado Digital (instalado)


Dt. Validade:

☒ Avisar fim da validade do certificado digital ?

A partir de dias antes do vencimento.

?





Mensagem de email padrão

Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

VD
Parâmetros do Gerenciador de NFC-e

☐ NF-e (55)
☒ NFC-e (65)

Principal
Certificado Digital
Mensagem de email padrão
Dados de conexão
Endereços Sefaz
Endereços de

Padrão
Cancelamento

Mensagem no singular

A %RAZSOC_DEST%
A/C: %CONTATO_DEST%

Estamos enviando a NFC-e que foi emitida para o seu CNPJ/CPF.

Para visualizá-la faça o download do visualizador de NFC-e no site da Receita Federal acessando o link abaixo:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/download.aspx?tipoConteudo=s/eYlu5e+Y4=>

Mensagem no plural

A %RAZSOC_DEST%
A/C: %CONTATO_DEST%

Estamos enviando as NFC-es que foram emitidas para o seu CNPJ/CPF.

Para visualizá-las faça o download do visualizador de NFC-e no site da Receita Federal acessando o link abaixo:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/download.aspx?tipoConteudo=s/eYlu5e+Y4=>

Para adicionar dados da NFC-e na mensagem, podem ser incluídos os seguintes textos:

%RAZSOC_DEST% - Razão social do destinatário
%NOMEFANT_DEST% - Nome fantasia do destinatário
%CONTATO_DEST% - Primeiro contato cadastrado para o destinatário

P

?

Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

VD

Parâmetros do Gerenciador de NFC-e

X

NF-e (55)

NFC-e (65)

Principal

Certificado Digital

Mensagem de email padrão

Dados de conexão

Endereços Sefaz

Endereços de

Dados Proxy

☐ Utilizar Proxy?

Servidor:

Porta:


Usuário:

Senha:

?


Endereços Sefaz

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa



Endereços de Consulta

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa



OBSERVAÇÕES:

Revision #1

Created 25 May 2024 11:24:32 by ProjetosD

Updated 25 May 2024 11:25:25 by ProjetosD