


# Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

## Veja também os Itens:

- [Parametrizando Gerenciador da NFe](#)
- [Gerenciando NFe](#)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe](#)
- [Transmissão de NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\) em Contingência](#)

Para que você parametrize o **Gerenciador de Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe** acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e**



## SELECIONE NFe (55)

### Aba Principal

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

### Observação

### Campo obrigatório para alguns Estados (UF)

O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo *<infRespTec>* são:

- **<xContato>**: nome do responsável
- **<cnpj>**: CNPJ da Software House
- **<email>**: e-mail do responsável
- **<fone>**: telefone da Software House

Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico

- **idCSRT**: **identificador do CSRT** (Código de Segurança do Responsável Técnico)
- **hashCSRT**: hash do CSRT

Defina:

- Se o DANFe deve ser emitido antes da geração do XML, após a transmissão ou não emitir
- Data de referência - data da primeira nota que será cadastrada no Sistema
- Envia NF por email após transmissão
- Envia NFe por email automaticamente após transmissão
- Anexar DANFE no envio de email da NFe
- Anexar boleto no envio de email da NFe
- Enviar mais de uma NFe por email
- Transmite NFe após geração do arquivo XML
- Exibe tela de NFe em Contingencia/Canceladas
- Gerar Inutilização da Numeração após exclusão de NFe
- Anexar Carta de Correção ao email da NFe
- Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags CEAN
- Atualizar Situação Cadastral dos Destinatários após Consulta da NFe
- Gerar tag Responsável Técnico

vd Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

**Principal** | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

Diretório de Entrada  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe ...

Diretório de Saída  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Assinadas ...

Diretório de Schemas  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Schemas ...

Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Recibos ...

Diretório da Carta de Correção Eletrônica  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\CCE ...

Emissão de DANFE automaticamente:  
☐ Antes da geração do XML.  
☒ Após a transmissão.  
☐ Não emitir.

Data de referência  
01/01/2023 ...

☒ Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão.  
☐ Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão.  
☒ Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.  
☒ Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e.  
☐ Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.  
☒ Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.  
☒ Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.

☒ Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.  
☒ Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.  
☒ Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e.  
☒ Atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e.  
☐ Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec) no XML?

## Aba Certificado Digital

Informe:

- o Certificado Digital de sua empresa
- Defina se o Sistema deverá avisar fim da validade do certificado digital e quantidade de dias

VD Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

Principal | **Certificado Digital** | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

☒ Utilizar certificado digital instalado na máquina. ☐ Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1).

Certificado Digital (instalado)

Dt. Validade: 11/11/2011 11:11:11

☒ Avisar fim da validade do certificado digital ?

A partir de 30 dias antes do vencimento.

?

Save

Close

### Aba Mensagem de email padrão

Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

Se desejar você poderá criar sua própria mensagem de email utilizando as fórmulas do campo "Para adicionar dados da NFe na mensagem"





☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)**Principal** | **Certificado Digital** | **Mensagem de email padrão** | **Dados de conexão** | **Endereços Sefaz****Endereços SEFAZ****SEFAZ**☒ **Origem (Normal)**☐ **SVC (Sefaz Virtual Contingência)**

Recepção do Lote:

<https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.aspx>

Versão:

4.00

Consulta Processamento do Lote:

<https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.aspx>

Versão:

4.00

Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica:

<https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeCancelamento/NfeCancelamento4.aspx>

Versão:

4.00

Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica:

<https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeInutilizacao/NfeInutilizacao4.aspx>

Versão:

4.00

Consulta da Situação do Destinatário:

<https://cad-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro4.aspx>

Versão:

4.00

Consulta situação da Nota Fiscal Eletrônica:

<https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.aspx>

Versão:

4.00

Consulta Status do Serviço:

<https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.aspx>

Versão:

4.00

Carta de Correção Eletrônica:

<https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.aspx>**P****Confirmação**

Deseja restaurar o(s) endereço(s) padrão(ões) e sua(s) versão(ões)?

Sim

Não



VD Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

Principal | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

**Endereços SEFAZ**

**SEFAZ**

☒ Origem (Normal) ☐ SVC (Sefaz Virtual Contingência)

Recepção do Lote:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.aspx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Consulta Processamento do Lote:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.aspx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeCancelamento/NFeCancelamento4.aspx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeInutilizacao/NFeInutilizacao4.aspx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Consulta da Situação do Destinatário:	<input type="text" value="https://cad-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro4.aspx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Consulta situação da Nota Fiscal Eletrônica:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.aspx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Consulta Status do Serviço:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.aspx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Carta de Correção Eletrônica:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.aspx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>

**Confirmação**

?

Deseja restaurar o(s) endereço(s) padrão(ões) e sua(s) versão(ões)?

**P**

Revision #9

Created 29 June 2023 19:08:52 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD