


# Parametrizando Gerenciador de NFe

## Veja também os Itens:

- [Parametrizando Gerenciador da NFe](#)
- [Gerenciando NFe](#)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe](#)
- [Transmissão de NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\) em Contingência](#)

Para que você parametrize o **Gerenciador de Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe** acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e**



## **SELECIONE NFe (55)**

### **Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

### **Observação**

### **Campo obrigatório para alguns Estados (UF)**

O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo *<infRespTec>* são:

- **<xContato>**: nome do responsável
- **<cnpj>**: CNPJ da Software House
- **<email>**: e-mail do responsável
- **<fone>**: telefone da Software House

Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico

- **idCSRT**: **identificador do CSRT** (Código de Segurança do Responsável Técnico)
- **hashCSRT**: hash do CSRT

Defina:

- Se o DANFe deve ser emitido antes da geração do XML, após a transmissão ou não emitir
- Data de referência - data da primeira nota que será cadastrada no Sistema
- Envia NF por email após transmissão
- Envia NFe por email automaticamente após transmissão
- Anexar DANFE no envio de email da NFe
- Anexar boleto no envio de email da NFe
- Enviar mais de uma NFe por email
- Transmite NFe após geração do arquivo XML
- Exibe tela de NFe em Contingencia/Canceladas
- Gerar Inutilização da Numeração após exclusão de NFe
- Anexar Carta de Correção ao email da NFe
- Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags CEAN
- Atualizar Situação Cadastral dos Destinatários após Consulta da NFe
- Gerar tag Responsável Técnico

vd Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

**Principal** | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

Diretório de Entrada  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe ...

Diretório de Saída  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Assinadas ...

Diretório de Schemas  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Schemas ...

Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Recibos ...

Diretório da Carta de Correção Eletrônica  
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\CCE ...

Emissão de DANFE automaticamente:  
☐ Antes da geração do XML.  
☒ Após a transmissão.  
☐ Não emitir.

Data de referência  
01/01/2023 ...

☒ Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão.  
☐ Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão.  
☒ Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.  
☒ Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e.  
☐ Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.  
☒ Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.  
☒ Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.

☒ Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.  
☒ Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.  
☒ Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e.  
☒ Atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e.  
☐ Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec) no XML?

?

📁

🗑️

## Aba Certificado Digital

Informe:

- o Certificado Digital de sua empresa
- Defina se o Sistema deverá avisar fim da validade do certificado digital e quantidade de dias

VD Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

Principal | **Certificado Digital** | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

☒ Utilizar certificado digital instalado na máquina. ☐ Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1).

Certificado Digital (instalado)

Dt. Validade: 11/11/2016 14:00:00

☒ Avisar fim da validade do certificado digital ?

A partir de 30 dias antes do vencimento.

?  
[Ícone de Salvar]  
[Ícone de Excluir]

### **Aba Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

Se desejar você poderá criar sua própria mensagem de email utilizando as fórmulas do campo "Para adicionar dados da NFe na mensagem"

vd

Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

X

☒ NF-e (55)

☐ NFC-e (65)

Principal

Certificado Digital

**Mensagem de email padrão**

Dados de conexão

Endereços Sefaz

Padrão

Cancelamento

Carta de Correção

**Mensagem no singular**

A %RAZSOC\_DEST%  
A/C: %CONTATO\_DEST%

Estamos enviando a NF-e que foi emitida para o seu CNPJ/CPF.

Para visualizá-la faça o download do visualizador de NF-e no site da Receita Federal acessando o link abaixo:  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/download.aspx?tipoConteudo=s/eYlu5e+Y4=>

**Mensagem no plural**

A %RAZSOC\_DEST%  
A/C: %CONTATO\_DEST%

Estamos enviando as NF-es que foram emitidas para o seu CNPJ/CPF.

Para visualizá-las faça o download do visualizador de NF-e no site da Receita Federal acessando o link abaixo:  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/download.aspx?tipoConteudo=s/eYlu5e+Y4=>

**Para adicionar dados da NF-e na mensagem, podem ser incluídos os seguintes textos:**

%RAZSOC\_DEST% - Razão social do destinatário  
%NOMEFANT\_DEST% - Nome fantasia do destinatário  
%CONTATO\_DEST% - Primeiro contato cadastrado para o destinatário

P

?

### Aba Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

VD Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

Principal | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | **Dados de conexão** | Endereços Sefaz

**Dados Proxy**

☐ Utilizar Proxy?

Servidor:

Porta:

Usuário:

Senha:

?  
[Ícone de Salvar]  
[Ícone de Excluir]

### **Aba Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o **[ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**

VD Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

Principal | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

**Endereços SEFAZ**

**SEFAZ**

☒ Origem (Normal) ☐ SVC (Sefaz Virtual Contingência)

Recepção do Lote:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Consulta Processamento do Lote:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.asmx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeCancelamento/NFeCancelamento4.asmx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeInutilizacao/NFeInutilizacao4.asmx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Consulta da Situação do Destinatário:	<input type="text" value="https://cad-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro4.asmx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Consulta situação da Nota Fiscal Eletrônica:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.asmx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Consulta Status do Serviço:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>
Carta de Correção Eletrônica:	<input type="text" value="https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.asmx"/>	Versão: <input type="text" value="4.00"/>

**Confirmação**

?

Deseja restaurar o(s) endereço(s) padrão(ões) e sua(s) versão(ões)?

P

Revision #12

Created 29 June 2023 19:08:04 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD