

Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)

Veja também os Itens:

- [Parametrizando o PDV \(Ponto de Venda\)](#)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento \(PDV\)](#)
- [Relatório de Fechamento de Caixa \(PDV\)](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV \(Cupom Fiscal\)](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV \(Fechamento de Venda\)](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV \(Redução Z\)](#)

Eletrônicos para documentar de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes verejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV, isso porque o PDV irá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas, e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro.

SERVIDOR

























O Sistema de Vendas deverá ser instalado na máquina que servirá de SERVIDOR dos Sistemas

- 1) Instale a Central de Operações
- 2) Instale o Sistema de Vendas, instale os demais Sistemas (caso você utilize outros Sistemas)
- 3) Salve o executável SSPDVServer.exe na mesma pasta de instalação dos Sistemas, o SSPDVServer fará o Gerenciamento da Gravação.


Para que você consiga utilizar o PDV (Programa Autenticar e Transmissor de Cupons Fiscais
Observação

O SSPDVServer.exe **SEMPRE** deverá estar aberto no momento da utilização do PDV, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.


Desta forma, a pasta com as instalações dos Sistemas ficará parecida com a tela apresentada abaixo

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 libxmlsec-openssl.dll	31/08/2017 10:19	Extensão de aplica...	147 KB
 libxslt.dll	03/10/2017 09:15	Extensão de aplica...	163 KB
 LogsCentralOp.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	1 KB
 LogsInstalacoes.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	0 KB
 mp2032.dll	18/05/2015 10:04	Extensão de aplica...	1.220 KB
 msvcr100.dll	13/09/2017 11:02	Extensão de aplica...	778 KB
 msxml5.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	1.393 KB
 msxml5r.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	96 KB
 OP.exe	29/01/2020 13:40	Aplicativo	8.998 KB
 prodscli.cache	13/10/2020 15:59	Arquivo CACHE	1 KB
 setups.cache	13/10/2020 16:03	Arquivo CACHE	1 KB
 sistemas.lst	13/10/2020 16:03	Arquivo LST	1 KB
 SiUSBXp.dll	05/12/2011 08:24	Extensão de aplica...	88 KB
 SkinVD.dll	26/03/2018 10:52	Extensão de aplica...	50 KB
 SSEXcelPDF.dll	06/05/2016 16:07	Extensão de aplica...	1.704 KB
 ssleay32.dll	21/02/2020 14:08	Extensão de aplica...	330 KB
 SSPDVServer.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	12.935 KB
 SuperSoft	13/10/2020 16:07	Atalho da Internet	1 KB
 TraducaopT-BR.ini	21/07/2020 16:18	Parâmetros de co...	45 KB
 unins000.dat	13/10/2020 16:07	Arquivo DAT	46 KB
 unins000.exe	13/10/2020 16:06	Aplicativo	672 KB
 VD.exe	09/10/2020 15:48	Aplicativo	19.863 KB
 vers.cache	13/10/2020 16:03	Arquivo CACHE	3 KB
 zlib1.dll	03/10/2017 09:15	Extensão de aplica...	105 KB


4) Agora, acesse a pasta de Instalação dos Sistema e dê duplo clique no programa SSPDVServer.exe, será apresentada a tela de Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall, clique em permitir acesso.




5) Será apresentada a tela do PDV Server, clique em Start




Em seguida clique no botão Funções



Será aberta a tela com as informações do SAT, verifique se ele está Conectado



Acessando a aba Diversos é possível fazer teste de conexão



Observação

Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer

6) Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e dos demais Sistemas (Vendas, Controle de Estoque, Controle de Compras, Financeiro, etc)

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
LogsCentralOp.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	1 KB
LogsInstalacoes.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	0 KB
mp2032.dll	18/05/2015 10:04	Extensão de aplica...	1.220 KB
msvcr100.dll	13/09/2017 11:02	Extensão de aplica...	778 KB
msxml5.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	1.393 KB
msxml5r.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	96 KB
OP.exe	29/01/2020 13:40	Aplicativo	8.998 KB
PDVServerConf.cds	13/10/2020 17:03	Arquivo CDS	1 KB
prodscli.cache	13/10/2020 15:59	Arquivo CACHE	1 KB
PV.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	5.794 KB
setups.cache	13/10/2020 16:03	Arquivo CACHE	1 KB
sistemas.lst	13/10/2020 16:03	Arquivo LST	1 KB
SiUSBXp.dll	05/12/2011 08:24	Extensão de aplica...	88 KB
SkinVD.dll	26/03/2018 10:52	Extensão de aplica...	50 KB
SSEExcelPDF.dll	06/05/2016 16:07	Extensão de aplica...	1.704 KB
ssleay32.dll	21/02/2020 14:08	Extensão de aplica...	330 KB
SSPDVServer.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	12.935 KB
SuperSoft	13/10/2020 16:07	Atalho da Internet	1 KB
TraducaoPT-BR.ini	21/07/2020 16:18	Parâmetros de co...	45 KB
unins000.dat	13/10/2020 16:07	Arquivo DAT	46 KB
unins000.exe	13/10/2020 16:06	Aplicativo	672 KB
VD.exe	09/10/2020 15:48	Aplicativo	19.863 KB

Observação

Coloque senha para o usuário Supervisor do Sistema de Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas, desta forma, os usuários do PV.exe não terão acesso aos demais Sistemas.

ESTAÇÃO/CLIENTE

Máquinas que buscarão as informações do Sistema de Vendas instalado no Servidor

- 1) Instale a Central de Operações
- 2) Instale o Sistema de Vendas
- 3) Exclua o VD.exe (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos as informações do VD.exe instalado anteriormente no Servidor)
- 4) Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
LogsCentralOp.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	1 KB
LogsInstalacoes.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	0 KB
mp2032.dll	18/05/2015 10:04	Extensão de aplica...	1.220 KB
msvcr100.dll	13/09/2017 11:02	Extensão de aplica...	778 KB
msxml5.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	1.393 KB
msxml5r.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	96 KB
OP.exe	29/01/2020 13:40	Aplicativo	8.998 KB
PDVServerConf.cds	13/10/2020 17:03	Arquivo CDS	1 KB
prodscli.cache	13/10/2020 15:59	Arquivo CACHE	1 KB
PV.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	5.794 KB
setups.cache	13/10/2020 16:03	Arquivo CACHE	1 KB
sistemas.lst	13/10/2020 16:03	Arquivo LST	1 KB
SiUSBXp.dll	05/12/2011 08:24	Extensão de aplica...	88 KB
SkinVD.dll	26/03/2018 10:52	Extensão de aplica...	50 KB
SSEExcelPDF.dll	06/05/2016 16:07	Extensão de aplica...	1.704 KB
ssleay32.dll	21/02/2020 14:08	Extensão de aplica...	330 KB
SSPDVServer.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	12.935 KB
SuperSoft	13/10/2020 16:07	Atalho da Internet	1 KB
TraducaoPT-BR.ini	21/07/2020 16:18	Parâmetros de co...	45 KB
unins000.dat	13/10/2020 16:07	Arquivo DAT	46 KB
unins000.exe	13/10/2020 16:06	Aplicativo	672 KB
VD.exe	09/10/2020 15:48	Aplicativo	19.863 KB

SISTEMA DE VENDAS

1) Quando o PV.exe/SAT é instalado, será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração>Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Financeiro

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

☒ Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

☐ A Minoria ☐ A Maioria ☒ Todos

☐ Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

☐ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

☐ Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

☒ Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

☒ Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

☐ Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

☐ Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

Sistema de Atendimento

☐ Integra

☐ Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
Serviços	
Mat. Aplicados	
Retorno do Bem	

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

...

☒ Integra com PDV ☐ Integra com Vendas Mobile

2) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

FILIAL

Empresas ▶

Clientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Plano Fiscal ▶

Transportadoras ▶

Vendedores ▶

Tabelas ▶

PDV ▶

Emissor de Cupom Fiscal ▶

SAT ▶

Cadastra

Observação

Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa

- a) A identificação será um número sequencial fornecido por você
- b) O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)
- c) Instalado o Servidor, caso a Empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do SAT, dentro do Sistema de Vendas, que esse SAT está instalado no Servidor.

Observação

Se a instalação for local e for acessada a mesma máquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado também a opção Instalação no Servidor

d) Software House - digite o CNPJ da empresa fornecedora do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52

e) Assinatura - Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações sobre a Instalação do programa Assinatura.exe), você poderá também, pedir para que o Suporte Técnico gere a Assinatura para você.

f) Drive - Deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, por exemplo

> 10 (C:) > SAT

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Aviso	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
CFes	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
CFesCancelados	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
CFesEnviados	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
CFesProcessados	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
Cnpj	15/10/2020 15:31	Pasta de arquivos	
Comandos	16/10/2020 08:56	Pasta de arquivos	
Debug	15/10/2020 15:33	Pasta de arquivos	
DocFiscal	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
DocFiscalTeste	15/10/2020 15:33	Pasta de arquivos	
IdLote	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
IdLoteTeste	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
Informacoes	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
KeyStore	16/10/2020 08:21	Pasta de arquivos	
NumSessao	16/10/2020 08:56	Pasta de arquivos	
Parametrizacao	15/10/2020 15:31	Pasta de arquivos	
Status	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
UF	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
config.properties	16/10/2020 08:56	Arquivo PROPERTI...	1 KB
configuracoes.xml	14/09/2018 12:12	Documento XML	3 KB
emulador_SAT_v2.5.2.log	15/10/2020 15:31	Documento de Te...	1 KB
ParametrizacaoDeFabrica.xml	14/09/2018 12:12	Documento XML	32 KB
SAT.dll	14/09/2018 12:12	Extensão de aplica...	39 KB
SAT_equip.dll	14/09/2018 12:12	Extensão de aplica...	94 KB

Temos outros exemplos de Drive

Gertec - GERSAT.dll

Bematech - BemaSAT.dll

Dimep - dllsat.dll

Sweda - Satsweda6

Elgin - dllsat.dll

Emulador - SAT.dll

g) Comunicação - stdcal

h) Tipo de Ambiente - Produção ou Homologação (necessário a instalação do emulador para homologação - emissor de cupom virtual da SEFAZ), no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações para utilização do emulador.

- i) CF-es gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos
- j) CF-es cancelados gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos
- k) Arquivos enviados para o SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

SAT - Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletronico - Alteração

Identificação	Código de Ativação	<input checked="" type="checkbox"/> Instalado no servidor
001	*****	

Software House

CNPJ	Razão Social
68.243.096/0001-52	SISTEMAS LTDA

Assinatura

FcF50h/QqAEZ4ab8xSqWn1E0aC19GyV3Qyi7Rt6DKWYffR6UkWJa
+7h2mXC5Y7YIUu1aJ2jXJq5N3vIhJAjzJ8SPv4LMoMx4vVYGdNKDgjUA
+nK69Mi81JwFI440BbUvKMq2sOe/P7cVRh27Bjg8nV2V/5VyJNMPUYuf9rrA3WK9k75DAewlBTzDkAzn
+X3zKbXc/2vGNE8wwsRLGC2T4JH4Xzef0jnYdiniNd2x3lyHjBPfQUcFrZiZj4D3aGKtJvPHdH7uOt8h2mvyouPxcMHBmRqWqseiFWU5qI
QqRg74IyuUNBc/wlmEW/jB7PyAQit9QtEgTG7TrK74Fg==

Driver (dll)

Nome	Comunicação	Tipo de Ambiente
SAT	cdec	Homologação

Diretórios dos arquivos

CF-es gerados pelo SAT

C:\Sistemas\Su...


CF-es cancelados gerado pelo SAT

C:\Sistemas\S...

Arquivos enviados para o SAT

C:\Sistemas\S...

3) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra



Observação

Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa

Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal

a) Máquina - número sequencial que será fornecido por você

B) Série - Verifique se o SAT possui o número de série, em caso negativo coloque um número fictício

C) Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento - informe um

d) número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)

e) Modelo do Equipamento - verifique qual o modelo utilizado e caso não obtenha a informação coloque um modelo fictício

F) Modelo do Documento Fiscal - informe se é:


- 2B - Cupom Fiscal não ECF

- 2C - Cupom Fiscal PDV


- 2D - Cupom Fiscal ECF

- 59 - CF-e - SAT

G) Identificação do SAT - Clique no DLG (três pontinhos) e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2)



4) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Parâmetros do PDV>Cadastra



Observação

Cadastre uma Parâmetro para cada SAT existente na Empresa

Aba Principal

a) Defina o número do PDV (clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)

b) Informe os CFOPs que serão utilizados nas vendas e trocas de produtos

c) Informe o Centro de Custo, caso a Empresa utilize Centro de Custo

d) Defina o Vendedor Padrão

e) Defina o Cliente Padrão

f) Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuário irá definir o local de onde o produto está saindo no momento em que a venda está sendo realizada.

Parâmetros do PDV

Principal | Configurações Gerais

Defina o número do PDV cadastrado anteriormente

Número do PDV: 001

Venda

Cod. Fiscal: 5.102 | Desdobramento: 000

Troca de Produtos

Cod. Fiscal: 1.101 | Desdobramento: 000

Defina o CFOP de Venda e de Troca

Centro de custo: 007.001

Receita: 001.001

Caso utilize Centro de Custo e Receita, defina os códigos

Defina o Vendedor padrão cadastrado anteriormente

Cód. Vendedor padrão: 09

Defina o cliente padrão cadastrado anteriormente

Cliente

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número: 00.000.000/0000-00

Razão Social: CONSUMIDOR


Aba Configurações Gerais

Defina se:

a) Imprimir formas de pagamento no Cupom

b) Utiliza Simulação de Parcelas

- c) Habilita tela de Venda
- d) Informa Cliente a cada venda
- e) Permite alterar o Preço no momento da venda
- f) Gerar lançamento bancário no Sistema Financeiro (caso você possua o Sistema Financeiro instalado)
- g) Imprime o complemento dos Produtos
- h) Informa o tipo de cobrança na venda



Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro instalado e selecionou para Gerar Lançamento Bancário no Sistema Financeiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o Banco, Agência e Conta Corrente para depósito em dinheiro e em cheque.

Informe se deseja que sejam impressos os dados do Cliente e os dados da Empresa

Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem

Parâmetros do PDV

Principal | Configurações Gerais

☐ Imprimir formas de pagamento no cupom.
☐ Utiliza Simulação de Parcelas
☒ Habilita tela de venda
☐ Informa cliente a cada venda.
☒ Permite Alterar Preço
☒ Gerar lançamento(s) bancário(s) no SSFinanceiro
☐ Imprime o complemento dos produtos
☐ Informa tipo de cobrança na venda.

Impressora

Modelo

☒ Bematech
☐ Daruma

Movimentação Bancária

Histórico

Código	Histórico
1	Gerada através do SAT

Dinheiro

Cód. Banco: 999 ...

Agência: 0999 ...

Conta Corrente: DINHEIRO

Cheque

Cód. Banco: 999 ...

Agência: 0999 ...

Conta Corrente: CHEQUE

Impressão do Orçamento / Venda

Margem Superior: 0,011 Margem Esquerda: 0,050

☒ Imprime dados do cliente ☒ Imprime dados da empresa
☒ Tipo 1 ☐ Tipo 2

☒ Imprime rodapé

Texto do Rodapé

Obrigado pela preferência



A partir dos cadastrados e parâmetros realizados no Sistema de Vendas você poderá realizar a emissão do SAT

PV.exe

Observação


Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizados na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS

1) O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP, LOCALHOST.

a) Defina o IP do Servidor

b) Digite o número da Porta 8080


c) Clique em Testar Conexão




2) Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

a) Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT+a letra sublinhada no menu desejado

b) Para fechar o Sistema, pressione as teclas ALT+F4



3) Acesse o menu Manutenção>Parâmetros do Sistema



Aba Principal

Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o Abrev da Empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas

Parâmetros do Sistema

Principal | **Configurações Gerais** | Impressão

Informações Gerais

PDV

Número do PDV: Abreviado da empresa: **informe o número do SAT e o abrev da empresa**

Parâmetros

Cód. Vendedor padrão

Cliente padrão

Tipo: ☐ CPF ☒ CNPJ ☐ Outro Número:

Venda

Código Fiscal:
Desdob.:

Troca de Produtos

Código Fiscal:
Desdob.:

Centro de custo

Receita

TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

☐ Utiliza TEF
☒ Identificar cartões de crédito

Redes utilizadas

☐ Redecard ☐ American Express
☐ Habilita consulta de cheques ☐ VisaNET

As demais informações serão preenchidas automaticamente de acordo com o que foi cadastrado no Sistema de Vendas

ok

Aba Configurações Gerais

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas

Parâmetros do Sistema

Principal | **Configurações Gerais** | Impressão

☐ Informa cliente a cada venda.

☐ Imprimir formas de pagamento no cupom.

☐ Utiliza simulação de parcelas

☒ Habilita tela de venda

☒ Permite Alterar Preço

☒ Gera lançamento(s) bancário(s) no SSFinanceiro

☐ Imprime complemento de produtos

☐ Informa Tipo de Cobrança na Venda

Movimentação Bancária

Histórico

Cód.	Descrição
1	Gerada através do SAT

Dinheiro

Cód.Banco
999

Agência
0999

Conta Corrente
DINHEIRO

Cheque

Cód.Banco
999

Agência
0999

Conta Corrente
CHEQUE


As informações estarão cadastradas de acordo com o que foi definido no Sistema de Vendas

Ok (F5) - Cancela (ESC)


Aba Impressão

Defina se a impressora está instalada no windows

Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma




4) Acesse o menu Movimentação>Venda




Observação

Para a realização da venda o SAT deverá estar ligado e conectado na máquina

Defina o Login e senha do usuário



Ao acessar o PV.exe ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com a mensagem informando o início e fim da consulta do Status Operacional



Revision #3

Created 10 November 2023 17:01:55 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 18:55:57 by ProjetosD